


Nastavení programu TachoScan 3.9.3, 3.10 a vyšší dle Nařízení 561 ES pro Českou republiku

Na základě nových směrnic vydaných díky projektu TRACE pod Evropskou Komisí byly sjednoceny v celé EU interpretace problematických předpisů a dále byla vypracovaná nová metodika pro ČR.

Nastavení pro SW TachoScan provedete pomocí níže uvedeného postupu:

- 1) Klepněte v hlavním menu na ikonu s názvem *Nastavení*
- 2) V seznamu zobrazeného v dialogovém okně *Nastavení programu* rozklepněte položku *TachoScan* a následně zvolte položku *Porušení – Analýza* a proveďte nastavení dle obrázku níže
- 3) Změny potvrďte klepnutím na tlačítko *OK*



Poznámka: Vlastníte-li starší verzi programu TachoScan (např. 1.7 či 3.5.3), je nutné provést aktualizaci na nejnovější verzi. V tomto případě kontaktujte oddělení péče o zákazníky na tel.: 739 203 233.